

Registrér en organisation i AltID-modtagerregister: Eksportér en offentlig nøgle fra OCES-systemcertifikat

Denne vejledning er til dig, der skal eksportere en offentlig nøgle fra et OCES-systemcertifikat i forbindelse med at registrere en organisation i AltID-modtagerregistret.

Hvis du oplever problemer i forbindelse med registrering, kan du kontakte AltID-projektteamet på AltID@digst.dk

Lær mere om at integrere til AltID

På digitaliser.dk kan du finde teknisk dokumentation udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen, der beskriver, hvordan organisationer kan modtage AltID og anvende AltID til aldersverifikation eller identifikation – både i online og fysiske scenarier.

[Læs hvordan I integrerer til AltID](#)

Version 2.1

Dato: 19.06.2026

Guiden opdateres løbende.

Eksportér certifikat til CER-format

Når I henter certifikatet, er det i filformatet .P12. For at kunne uploade certifikatet til modtagerregistret, skal det konverteres til en .CER-fil.


Nedenfor er en vejledning til, hvordan dette kan gøres på Windows.

Importer certifikatet ved at åbne p12-filen og følge "Guiden Certifikatimport" på skærmen.


Under Adgangskode skal man angive den kode, man tildelt i MitID Erhverv i forbindelse med udstedelse af certifikatet.

Flowet er gennemført når du mødes af en dialogboks med teksten "Importen blev udført."


I forbindelse med installationen af certifikatet kan du blive mødt af en sikkerhedsadvarsel fra Windows. Så længe du kun importerer det certifikat, du netop har udstedt fra MitID Erhverv, kan du roligt trykke "Ja" til at installere certifikatet.




Søg på 'certifikat' i værktøjslinjen og vælg "**Administrer brugercertifikater**"



Fold mappen "Personligt" ud i menuen til venstre




Klik på "Certifikater" og dit certifikat kommer til syne til højre i vinduet



Højreklik på certifikatet.

Vælg "Alle opgaver" og derefter "Eksportér..."



Et vindue "**Guiden Certifikateksport**" kommer op.

Klik "**Næste**"



Det er **vigtigt** at du **ikke eksporterer** den private nøgle

← Guiden Certifikateksport

Eksportér privat nøgle
Du kan vælge at eksportere den private nøgle sammen med certifikatet.

Private nøgler er beskyttet med en adgangskode. Hvis du vil eksportere den private nøgle sammen med certifikatet, skal du angive en adgangskode på et senere tidspunkt.

Vil du eksportere den private nøgle sammen med certifikatet?

Ja, eksportér den private nøgle

Nej, eksportér ikke den private nøgle

Næste Annuller

Vælg DER-binærkode X.509 (.CER)

← Guiden Certifikateksport

Filformat til eksport
Certifikater kan eksporteres i en række filformater.

Angiv, hvilket format du vil bruge:

DER-binærkodet X.509 (.CER)

Base-64-kodet X.509 (.CER)

Standardsyntaks for kryptografisk meddelelse - PKCS #7-certifikater (.P7B)

Medtag alle certifikater i certifikatstien, hvis det er muligt

Personlig informationsudveksling - PKCS #12 (.PFX)

Medtag alle certifikater i certifikatstien, hvis det er muligt

Slet den private nøgle, hvis eksporten lykkedes

Eksportér alle udvidede egenskaber

Aktivér beskyttelse af personlige oplysninger for certifikat

Microsoft serienummereret certifikatlager (.SST)

Næste Annuller


Vælg, hvor certifikatet skal gemmes.


Gem det et sted, hvor **du kan finde det**, når det skal uploades i forbindelse med registrering i modtagerregistret.

Klik "Gennemse" for at vælge en placering.

Klik "Næste"

Klik "Udfør".



←  Guiden Certifikateksport

Filen, der skal eksporteres
Angiv navnet på den fil, du vil eksportere.

Filnavn:

Gennemse...

Næste Annuller